

V8 免费版绘图仪的连接方法


V8 免费版的连接机器的操作方法如下

- 1、如您购买的是本公司的硬件产品，安装的时候直接选择富怡笔式或者是富怡喷墨即可（注：根据您的产品所选择）安装好软件后，打开软件后调入一个文件。



- 2、然后点击“”出现对话框

3. 点击设置出现对话框,设置当前的绘图仪类型、纸张大小、绘图路径。



4.打开安装目录下的绘图中心，选择“选项”——通讯设置设置好。



5.只需要设置第一次，以后再打印的时候直接点击“绘图”工具即可。



因各个机器的连接方式不同，以下列出几例仅供参考：

服装大师的机器选择“HPGL7475”

全脑机器选择“PR Stramline potter”

凌奇得机器选择“LQ potter”

日图的机器选择“ASC137”或者是“NEW Graphtec CE 2000”

